


## 图像

### 1 简介

图像小组件可用于在页面、布局或片段上显示静态图像。


例如，可配置一个图像，单击该图像将打开包含客户详细信息的页面：



如果要根据数据动态显示不同的图像，需要在页面上添加图像查看器。

### 2 属性

图像属性的示例如下图所示：



The screenshot shows the 'Properties' panel for an 'Image' component named 'image1'. The panel is organized into several sections: Common, Design Properties, Events, General, and Visibility. Each section contains a list of properties and their values.

Image 'image1'	
<b>Common</b>	
Name	image1
Class	
Style	
<b>Design Properties</b>	
Spacing top	
Spacing bottom	
Spacing left	
Spacing right	
Align self	
Hide on phone	No
Hide on tablet	No
Hide on desktop	No
Resulting classes	
<b>Events</b>	
On click	Do nothing
<b>General</b>	
Image	icon_expenses
Width unit	Auto
Height unit	Auto
Responsive	Yes
<b>Visibility</b>	
Visible	Default

图像属性包括以下部分：

- 通用
- 设计属性
- 事件
- 常规
- 可见性

## 2.1 通用部分

有关该部分中属性的详细信息，请参见“页面编辑器”的“通用属性”中的“通用部分”。

## 2.2 设计属性部分

页面编辑器中显示的页面大小可通过两个属性进行控制。

### 画布宽度

这会在页面编辑器中定义页面的宽度（以像素为单位）。

默认值：800

### 画布高度

这会在页面编辑器中定义页面的首选最小高度（以像素为单位）。

默认值：600

这些属性只更改编辑器中显示的内容，对实际应用没有影响。

## 2.3 事件部分

有关“事件”部分及其属性的信息，请参见“单击事件和事件部分”。

## 2.4 常规部分

### 2.4.1 图像

该小组件显示的文件名。有关何时使用图像和支持格式的更多信息，请参见“图像”。

### 2.4.2 宽度单位

图像的宽度。下表描述了此属性的可能值：

值	定义
自动 (默认)	使用给定图像的宽度。
像素	宽度以像素数为单位指定。如果同时指定宽度和高度，图像将自动缩放：比例将保持不变，不会拉长图像。
百分比	宽度以原始宽度的百分比指定。可大于其原始宽度，在这种情况下，图像会拉伸

本机移动页面不支持该属性。

### 2.4.3 宽度

以像素或百分比为单位指定图像的宽度。此选项仅在为上述**宽度单位**选择**像素**或**百分比**时显示。

默认值：*不适用*

### 2.4.4 高度单位

图像的高度。下表描述了此属性的可能值：

值	定义
自动 (默认)	使用给定图像的高度。
像素	高度以像素数为单位指定。如果同时指定宽度和高度，图像将自动缩放：比例将保持不变，不会拉长图像。
百分比	高度以原始高度的百分比指定。可大于其原始高度，在这种情况下，图像会被拉伸。

本机移动页面不支持该属性。

### 2.4.5 高度

以像素或百分比为单位指定图像的宽度。此选项仅在为上述**宽度单位**选择**像素**或**百分比**时显示。

默认值：*不适用*

### 2.4.6 响应

该属性会影响图像的缩放方式。如果值为“是”，则图像永远不会大于其原始大小。图像可以变小。如果值为“否”，则图像可能变得大于或小于其原始大小。

默认值：*是*

本机移动页面不支持该属性。

## 2.5 可见性部分

可见性决定小组件是否包含在向最终用户显示的页面内。

## 3 转换为图像查看器

可以将图像转换为图像查看器，用于显示动态数据。有关图像查看器及其属性的更多信息，请参阅“图像查看器”。

要将图像小组件转换为图像查看器，执行以下操作：

1. 选择页面上的图像小组件，然后右键单击。
2. 从操作列表中，选择**转换为图像查看器**。

图像小组件会转换为图像查看器，可对其进行配置。